

インターネット接続手順のご案内





インターネット接続手順 XP 版

1. [スタート]をクリックし、その中の[コントロールパネル]をクリックします。



2. [コントロールパネル]画面が表示されます。

[ネットワークとインターネット接続]をクリックします。





参考

クラシック表示の場合は、[ネットワーク接続]アイコンをダブルクリックし、<u>手順 4</u>へお 進みください。



3. [ネットワークとインターネット接続]画面が表示されます。

[ネットワーク接続]をクリックします。





4. [ネットワーク接続]画面が表示されます。

[ローカルエリア接続]アイコンを右クリックし、表示されたメニューの[プロパティ]をクリッ クします。



5. [ローカルエリア接続のプロパティ]画面が表示されます。

画面中央の[インターネットプロトコル(TCP/IP)]を選択し、[プロパティ]をクリックしま

す。





6. [インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティ]画面が表示されます。

IP アドレスと DNS サーバの設定を確認します。

確認後、下方の[OK]をクリックします。



IP アドレスを自動的に取得する	選択する
DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する	選択する

!

設定を変更される場合、必ず現在の設定をメモなどに控えてください。

7. [ローカルエリア接続のプロパティ]画面に戻ります。

下方の[OK]をクリックします。





8. [[ネットワーク接続]画面に戻ります。

[ローカルエリア接続]アイコンをダブルクリックします。



9. [ローカルエリア接続の状態]画面が表示されます。

[サポート]タブをクリックします。

🕹 ローカル エリア接続	読の状態		? 🗙
全般 サポート			
状態:			接続
維続時間:			02:33:40
速度:			100.0 Mbps
	送信 ——	<u></u> –	受信
パケット፡	30,654		35,667
<u> ७०/१७२२ (</u>	無効にする(<u>D</u>)		
			閉じる(©)



10. [サポート]タブが表示されます。

[IP アドレス]を確認します。

確認後、下方の[閉じる]をクリックします。

	102160	
+ 12 m	255 255	
サフホット マスジー デフォルト ゲートウェイ・	192.168	
の接続で問題は検出されませんでした。持 い場合は、「修復」 をクリックしてください。	新売 (**きな <u>修復 (P</u>)	
の接続で問題は検出されませんでした。持 い場合は、「修復」 をクリックしてください。		

※ x の数字は、ご利用環境により異なります。

参考

[IP アドレス]の値が[192.168.x.x]以外の場合、パソコンの電源を入れ直してから再度 ご確認ください。



インターネット接続設定手順 Vista 版

1. [スタート]をクリックし、その中の[コントロールパネル]をクリックします。



2. [コントロールパネル] 画面が表示されます。

[ネットワークとインターネット]の中の[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックし ます。



参考

クラシック表示の場合は、[ネットワークと共有センター]アイコンをダブルクリックします。



- 0 ===
<u>.</u>
Windows Update
*25イン ファイル
👻
t2>9=
フォルダ オ プション
1日本 日本 日

3. [ネットワークと共有センター]画面が表示されます。

左側のメニューの[ネットワーク接続の管理]をクリックします。



4. [ネットワーク接続の管理]画面が表示されます。

[ローカルエリア接続]アイコンを右クリックし、表示されたメニューの[プロパティ]をクリ ックします。





参考

[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合、[続行]をクリックしてください。

ユーザー アカウント制御				
💎 続行するにはあなたの許可が必要です				
あなたが開始した操作である場合は、統行してください。				
N	ネットワーク接続 Microsoft Windows			
✓ 詳細(D)		〔	キャンセル	
ユーザー アカウ されるのを防ぎ	7ント制御は、あなたの ます。	許可なくコンピュ・	ータに変更が適用	

5. [ローカルエリア接続のプロパティ]画面が表示されます。

画面中央の[インターネット プロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)]を選択し、[プロパテ ィ]をクリックします。





6. [インターネット プロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)のプロパティ]画面が表示されます。

IP アドレスと DNS サーバの設定を確認します。確認後、下方の[OK]をクリックします。

ネットワークでこの機能がサポートされてし きます。サポートされていない場合は、ネ てください。	いる場合は、IP 設定を自動的に取得することがで ットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせ
● IP アドレスを自動的に取得する(C)	ຶ
一〇 次の IP アドレスを使う(S): 一 IP アドレス(f):	
サブネット マスク(U):	
デフォルト ゲートウェイ(D):	
 ● DNS サーバーのアドレスを自動的 ● 次の DNS サーバーのアドレスを復 優先 DNS サーバー(P): 代替 DNS サーバー(A): 	(こ取得する(B) (こ取得する(B) (こので)
	■詳細設定(V)

IP アドレスを自動的に取得する	チェック
DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する	チェック

設定を変更される場合、必ず現在の設定をメモなどに控えてください。

7. [ローカルエリア接続のプロパティ]画面に戻ります。

下方の[閉じる]をクリックします。





8. [ネットワーク接続の管理]画面に戻ります。

[ローカルエリア接続]アイコンをダブルクリックします。



9. [ローカルエリア接続の状態]画面が表示されます。

[詳細]をクリックします。

🔋 ローカル エリア接続の状態		×
全般		
		- 11
IPv4 接続: イ	ンターネット	
IPv6 接続:	ローカル	
メディアの状態:	有効	
期間:	02:18:53	
速度: 1	00.0 Mbps	
■ IIII IIII IIII IIIII IIIIIIIIIIIIIII		
動作状況		-
送信 — 💐 —	受信	
//┤├: 143,951	1,773,845	
(アプロパティ(P) (デ無効にする(D)) 診断(G)		
	開じる((>)



10. [ネットワーク接続の詳細]画面が表示されます。

[IPv4 IP アドレス]を確認します。

確認後、下方の[閉じる]をクリックします。

ットワーク接続の詳細				×
ネットワーク接続の詳細(D):				
プロパティ	値			•
IPv4 IP アドレス	192.168			
IPv4 サブネット マスク	255.255			
リースの取得日	2007年11月7日	10:31:07		
リースの有効期限	2007年11月8日	10:31:06		=
IPv4 デフォルト ゲートウェイ	192.168			
IPv4 DHCP サーバー	192.168			
IPv4 DNS サーバー	192.168			
IPv4 WINS サーバー				
NetBIOS over TCP/IP 有	(まい)			-
IPv6 IP アドレス	_2001:c90:3fad:1)	38	- F	
		(閉じる(C	
IPv4 IP アドレス			192.168	.x.x

※ x の数字は、ご利用環境により異なります。

参考

[IPv4 IP アドレス]の値が[192.168.x.x]以外の場合、パソコンの電源を入れ直してから 再度ご確認ください。



IE6 インターネットエクスプローラー6 設定手順

1. Internet Explorer のアイコンをダブルクリックします。



2. ブラウザが起動します。

メニューバーの[ツール]をクリックし、その中の[インターネットオプション]をクリックします。



3. [インターネットオプション]画面が表示されます。 [接続]タブをクリックします。





4. [接続]タブが表示されます。

画面中央のチェックボックスは、[ダイヤルしない]にチェックします。

チェック後、[LAN の設定]をクリックします。

インターネット オブション	? 🛛
全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラ	ム「詳細設定」
◎ インターネット接続を設定するには、 [セットアップ]をクリックしてください。	<u>セットアップ(U)</u>
ダイヤルアップと仮想プライベート ネットワークの設定(N)	
🧼 ocn (既定)	追加(0)
	削除(<u>R</u>)
プロキシ サーバーを構成する必要がある場合は、 「設定」を選択してください。	設定(S)
●ダイヤルしない©	
○ネットリーク接続が存在しないときには、ダイヤルする(W) ○通常の供信のだくといます(0)	
現在の既定値: ocn	既定は設定(E)
ローカル エリア ネットワーク (LAN) の設定	
LAN の設定はダイヤルアップ接続には適用されません。ダイヤ ルアップには上の設定を選択してください。	LAN の設定(L)
OK ++1	ルール 適用(<u>A</u>)

「ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定]画面が表示されます。
 全てのチェックボックスのチェックを外します。

チェックを外しましたら、[OK]をクリックします。

ローカル エリア ネットワーク (LAN) の設定 🛛 💽 🗙
自動構成 自動構成にすると、手動による設定事項を上書きする場合があります。手動による 設定事項を確保するには、自動構成を使用不可にしてください。
 □ 設定を自動的に検出する(A) □ 自動構成スクリプトを使用する(S)
アドレス(<u>R</u>):
プロキシ サーバー
□ LAN にプロキシ サーバーを使用する にれらの設定はダイヤルアップまたは VPN 接続には適用されません)⊗
アドレス(E): ポート(I): 詳細設定(C)
■ ローカル アドレスにはプロキシ サーバーを使用しない(B)



6. [インターネットオプション]画面に戻ります。

[OK]をクリックします。

インターネット オブション ? 🔀
全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定
・ インターネット接続を設定するには、 セットアップ(U)… [セットアップ]をクリックしてください。
ダイヤルアップと仮想プライベート ネットワークの設定(N)
② ocn (既定)
肖·斯徐(<u>R</u>)
プロキシ サーバーを構成する必要がある場合は、 設定(S) 設定(S)
 ● ダイヤルしない(C) ● ネットワーク接続が存在しないときには、ダイヤルする(W) ● 通常の接続でダイヤルする(Q)
現在の既定値: ocn 既定に設定(E)
ローカル エリア ネットワーク (LAN) の設定 LAN の設定はダイヤルアップ接続には適用されません。ダイヤ LAN の設定(L) ルアップには上の設定を選択してください。
OK キャンセル 適用(A)



IE7 インターネットエクスプローラー7 設定手順

1. Internet Explorer のアイコンをダブルクリックします。



2. ブラウザが起動します。

メニューバーの[ツール]をクリックし、その中の[インターネット オプション]をクリックします。



3. [インターネット オプション]画面が表示されます。
 [接続]タブをクリックします。





4. [接続]タブが表示されます。

画面中央のチェックボックスは、[ダイヤルしない]にチェックします。

チェック後、[LAN の設定]をクリックします。

インターネット オプション 🔹 💌
全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定
インターネット接続を設定するには、 [セットアップ]をクリックしてください。 セットアップ(U)
ダイヤルアップと仮想プライベート ネットワークの設定
🯐 ocn 注意加(D)
VPN の追加(P)
肖 『윩(R)
ー フロキシ サーバーを構成する必要がある場合は、 設定(S) 設定(S)
 ● ダイヤルしない(C) ● ネットワーク接続が存在しないときには、ダイヤルする(W) ● 通常の接続でダイヤルする(O)
現在の既定値: なし 既定(:設定(E)
ローカル エリア ネットワーク (LAN) の設定 LAN の設定はダイヤルアップ接続には適用されません。ダイ ヤルアップには上の設定を選択してください。
OK キャンセル 適用(A)

5. [ローカル エリア ネットワーク(LAN)の設定]画面が表示されます。 全てのチェックボックスのチェックを外します。

チェックを外しましたら、[OK]をクリックします。

自動構成 自動構成にすると、手動による設定事項を上書きする場合があります。手動による 設定事項を確保するには、自動構成を使用不可にしてください。 ② 設定を自動的に検出する(A) ③ 自動構成スクリプトを使用する(S) 又ちいっ(P)
クトレスパマ・ つプロキシ サーバー □ LAN にプロキシ サーバーを使用する (これらの設定はダイヤルアップまたは VPN 接続には適用されません)(X) アドレス(F): ■ ポート(T): 80 ■ ■ ■ 単純明設定(C)



6. [インターネットオプション]画面に戻ります。

[OK]をクリックします。

インターネット オプション ?	x
全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定	_
インターネット接続を設定するには、 [セットアップ]をクリックしてください。	
ダイヤルアップと仮想プライベート ネットワークの設定	
😂 ocn 追加(D)	
VPN の追加(P)	
肖·JB余(R)	
プロキシ サーバーを構成する必要がある場合は、 設定(S) 「設定」を選択してください。	
 ● ダイヤルしない(C) ● ネットワーク接続が存在しないときには、ダイヤルする(W) ● 通知の構造でがくないます(Q) 	
現在の既定値: なし 既定に設定(E)	
ローカル エリア ネットワーク (LAN) の設定	
LAN の設定はダイヤルアップ接続には適用されません。ダイ ヤルアップには上の設定を選択してください。	
OK きゃンセル 適用(A)	